


Altanet[®]

SOFTWARE INTELIGENTE

Manual de Sistema WMS
Warehouse Management System



<http://www.altanet-sa.com>
Av. del Parque 4680 A Of. 208
ciudad Empresarial, Santiago
Fono: (56 2) 27384300
contacto@altanet.cl

Manual Variables

Contenido

1 Introducción	3
2 Variables logísticas	3
3 Variable movimiento	4
4 Variable movimiento empresa	5
5. Valores de variables movimiento	5
6. Variable documento	6

1 Introducción

A continuación, se detallará cuáles son los tipos de variables existentes en el sistema. Cuáles son sus usos y bajo qué documentos o movimientos quedan registrados.

2 Variables logísticas

Dentro del sistema específicamente en el mantenedor de productos podremos encontrar 5 casillas las cuales corresponden a variable logística 1, variable logística 2, variable logística 3, variable logística 4, variable logística 5, estas variables sirven para agregar datos a un producto, por ejemplo: Tengo camisa como producto, esta camisa tiene diversos colores, sin embargo, es el mismo código, se agrega la variable logística 1 como color y los datos de color pueden ser amarillo, rojo y azul.

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 10:00 Altanet® BDS

DEMOVWS

Producto PROD_LPN_VAR2_VAR3

Nombre PROD_LPN_VAR2_VAR3

Unidad producto Unidad (UNIDAD) ▾

Cantidad mínima pedido 0

Cantidad máxima pedido 0

Múltiple despacho 0

Peso unitario (Kg) 0

Envase producto

Alto envase (Cm)

Ancho envase (Cm)

Profundidad envase (Cm)

Volumen unitario (M3) 0

Método picking FEFO ▾

Tipo ubicación Rack ▾

Unidades por pallet 100

Unidades por envase 0

Días vencimiento recepción 0

Días vencimiento despacho 0

Porcentaje vida útil al picking 0

Controla lote No ▾

Controla serie No ▾

Serie única Si ▾

Captura serie No ▾

Variable logística 1 LPN

Variable logística 2 COLOR

Variable logística 3 TALLA

Variable logística 4

Variable logística 5

Notas

Estado Activo ▾

Producto debe pickearse por unidad No ▾

Fotografía

Imagen No Disponible

Eliminar fotografía

Seleccionar fotografía

Created by : ALTANET - 14/04/2023 12:17

Accepted by : ALTANET - 14/04/2023 13:26

Los nombres y datos de las variables pueden ser definidos o restringidos.

Para poder definir el nombre que tendrá la variable nos debemos dirigir al menú: Mantenciones → Empresa → Variable logística en este menú se debe pinchar el botón nuevo esto nos llevará a una pantalla con los campos:

- Variable logística que es el código de la variable
- Nombre: Nombre asignado a la variable
- Notas: Alguna nota de recordatorio
- Estado: Activo o Inactivo.

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 16:18 Altanet® BDS

DEMOVWS

Variable logística

Variable logística	Nombre	Notas	Estado
			Activo ▾

Accepted by : ALTANET - 14/04/2023 13:26

Para definir los datos que pueden o no pueden ingresar en dichas variables al momento de ingresar el stock se realiza en la siguiente ruta: Mantenciones → Empresa → Valor variable logística, en este menú debes pinchar el botón nuevo, esto nos trasladará a otra pantalla con los siguientes campos:

- Variable logística: Estas son las variables creadas en el menú anterior
- Valor variable: Es el valor que quieres que se le pueda asignar a la variable al momento de ingresar el stock

Hay que considerar que si se ingresa un registro para una variable no se podrá ingresar ningún otro dato al momento de realizar la carga de stock de el o los productos que tengan asignada esta variable logística, por otro lado, si no se quiere tener restricción de datos no se debe ingresar ningún registro para la variable.

3 Variable movimiento

Dentro del sistema existen las llamadas variables de movimiento, estas variables sirven para poder agregar algún tipo de dato dentro de los documentos del sistema.

Para poder crear las variables movimientos hay que ingresar al menú Administración → Variables movimiento.

Dentro del menú hay que presionar el botón nuevo, ahí nos encontraremos con los campos:

- Variable: Es el código de la variable.
- Nombre: Nombre de la variable.
- Tipo dato: De esto depende la forma en la cual se va a mostrar el tipo de dato a ingresar en la cabecera del documento.
- Número decimales: La cantidad de decimales que puede tener el dato, si es que el tipo de dato es numérico.
- Valor menor: Es el valor numérico mínimo asignado para la variable.
- Valor mayor: Es el valor numérico mayor asignado para la variable.
- Valor por defecto: Es el valor que se asignará en caso de no agregar el dato en el documento.
- Notas: Alguna nota.
- Estado: Activo o inactivo.

4 Variable movimiento empresa

Dentro de este menú se asigna la variable creada anteriormente con la o las empresas del sistema. Para asignar más de una empresa se debe crear más de un registro. A continuación, indicaré los datos solicitados.

- **Empresa:** Empresa a la cual quiero asignar la variable.
- **Variable:** Variable previamente creada.
- **Visibilidad:** Mostrar requerido, Mostrar no requerido, No mostrar no requerido.
- **Documento:** En que documento se va a mostrar la variable.
- **Notas:** Alguna nota.
- **Tipo movimiento:** El tipo de movimiento donde debería aparecer la variable asignada.
- **Estado:** Inactivo, Activo.

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 10:18 Altanet® BDS

DEMWMS

Variable movimiento empresa

Variable movimiento empresa Nuevo	Empresa <input type="text"/>	Variable <input type="text"/>	Visibilidad <input type="text"/>	Documento <input type="text"/>	Notas <input type="text"/>
Tipo movimiento <input type="text"/>	Orden <input type="text"/>	Estado <input type="text"/>			
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

5. Valores de variables movimiento

Dentro de este menú podemos asignar valores definidos para las variables de movimientos, los campos son:

- **Variable:** La variable creada en el menú Variable movimiento
- **Valor variable:** Es el valor que deberá tener la variable.
- **Nombre:** El nombre del valor variable que estamos creando.
- **Notas:** Alguna nota.

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 10:16 Altanet® BDS

DEMWMS

Valores de variables movimiento

Valor variable movimiento Nuevo	Variable <input type="text"/>	Valor variable <input type="text"/>	Nombre <input type="text"/>	Notas <input type="text"/>	Estado <input type="text"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

6. Variable documento

En este menú se muestran los registros que han sido ingresados a través de los menús de transacciones con las variables previamente asignadas.

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 10:21 Altanet® | BDS

DEMOWMS

Documento Número documento Valor variable Estado

Resultado de la búsqueda ...

Variable documento	Variable	Documento	Número documento	Valor variable	Estado
17984	RE (RE)	Orden de recepción (OR)		610	852369 (AU)
17983	RE (RE)	Orden de recepción (OR)		609	RE1 (AU)
17982	RE (RE)	Orden de recepción (OR)		608	ffff (AU)
17980	RE (RE)	Orden de recepción (OR)		607	wevref (AU)
17946	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		451	123 (AU)
17944	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		440	4.03 (AU)
17943	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		450	5888 (AU)
17942	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		449	77 (AU)
17941	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		448	88 (AU)
17940	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		447	44 (AU)
17939	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		446	123 (AU)
17938	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		445	1 (AU)
17937	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		444	1 (AU)
17936	(PRUEBA_1)	Orden de recepción (OR)		443	1 (AU)

Registro 1 al 14 de 14 Ir << < > >>

Nuevo Excel Informe Buscar Mostrar 50

7. Clasificación producto

Dentro del sistema podemos realizar la clasificación de uno o mas productos, esto significa que a los productos se puede agregar un tipo de clasificación, por ejemplo: Familia, super familia, abarrotes etc. Esto es usado al momento de consultar o filtrar en el menú stock por producto ubicación y stock por producto.

Creación de la clasificación de producto:

Se debe ingresar al menú Mantenciones → Empresa → Clasificación producto

Sesión | Mantenciones | Transacciones | Consultas | Complementos | Administración | ALTANET 18:39 Altanet® | BDS

EP1

Atributo producto Nombre Atributo producto padre Clasificación producto

Notas Estado

Aceptar Cancelar